



# 투데이스토리 레이아웃설정 매뉴얼

## V1.0



T O D A Y S T O R Y


2012. 03. 20  
[www.XETemplate.com](http://www.XETemplate.com)

# 1. 설치

다운로드 받으신 파일의 압축을 풀어 사용하시는 호스팅(XE가 설치된 곳)에 FTP프로그램을 이용하여 아래의 설명대로 파일을 업로드 하세요.

## 투데이스토리 제품 설치

1. XET\_todaystory\_V1.0.zip 파일의 압축을 압축을 풀면 layouts, widgets 두 개의 폴더가 있으며 각 폴더에 레이아웃 파일과 위젯 파일이 들어있습니다.



2. FTP로 호스팅 서버에 접속 후 사용하고 계시는 xe 폴더 내 해당폴더로 각 파일들을 업로드 합니다. 또는 XE 폴더 내로 그냥 덮어쓰면 각 폴더에 업로드가 됩니다.

## 투데이스토리 제품 설치경로 확인

설치경로는 다음과 같습니다.

### layouts

└ XET\_todaystory

### widgets

└ XET\_todaystory\_widget

# 2. 레이아웃 구성



- A 상단 로고이미지 출력
- B 메인 메뉴 출력
- C 프로모션 영역
- D 로그인
- E 통합검색 출력
- F 미니배너 출력
- G 본문 영역
- H 사이드메뉴 출력
- I 위젯 및 배너 출력 영역
- J 위젯 및 배너 출력 영역
- K 위젯 및 배너 출력 영역
- L 위젯 및 배너 출력 영역
- M 위젯 및 배너 출력 영역
- N 위젯 및 배너 출력 영역
- O 위젯 및 배너 출력 영역
- P 위젯 및 배너 출력 영역
- Q 하단위젯 출력 영역
- R 공지형 위젯 출력 영역
- S 하단메뉴 출력 영역
- T 카피라이트 출력 영역
- U 하단 로고이미지 출력

### 3. 레이아웃 설정에 들어가기 전에

#### 사이트 맵 구성

사이트 맵은 웹사이트의 구성 요소 중 뼈대를 구성합니다.

예)

회사소개 - 인사말 - 연혁 등

제품소개 - 휴대폰 - 케이스 - 충전기 등

웹사이트에서 서비스 할 메뉴를 기준으로 작성하시면 됩니다.



#### XE에서 사이트 맵 생성

구성된 사이트 맵을 토대로 XE의 관리자페이지 사이트 맵에서 메뉴를 생성합니다.

코어1.5부터는 메뉴 생성 시 페이지나 게시판을 바로 생성할 수 있으니 사이트 맵 구성 시 페이지로 할 것인지 게시판으로 할 것인지 정리를 미리 해놓으시면 시간을 절약 할 수 있습니다.



#### XE에서 레이아웃 추가

이제 투데이스토리 레이아웃을 추가합니다.

통상적으로 메인용, 서브용 두 개를 만드시는 게 좋습니다.



#### XE에서 레이아웃 설정

다음의 레이아웃 설정을 통해 웹사이트를 구성을 완성 하도록 합니다.

### 3. 레이아웃 설정

지금부터 레이아웃 설정에 관한 설명입니다.  
쉽게 이해 할 수 있는 부분의 설명은 생략하도록 합니다.

매뉴얼에서 이해되지 않는 부분은 [게시판](#) 또는 전화 070-8283-1029로  
문의 주시면 바로 해결 해 드리겠습니다.

# 3. 레이아웃 설정(백그라운드)

## 설치된 레이아웃

### 투데이스토리 레이아웃

#### 레이아웃

XET 투데이스토리 레이아웃스킨 ver 1.0 (XET\_todystory)

#### 경로

./layouts/XET\_todystory/

#### 설명

제작 : XET템플릿

#### 제목 \*

투데이스토리 레이아웃

모듈에 연결 시 쉽게 구분할 수 있는 제목을 입력해주세요.

레이아웃의 제목을 다른 레이아웃들과 구분하기 쉽게 만듭니다.  
예) 투데이스토리 메인형

#### 헤더 스크립트

헤더스크립트 부분은 스크립트를 추가해야 하는 경우에만 사용합니다.

HTML <head>...</head> 사이에 들어가는 코드를 직접 입력할 수 있습니다. 예) <script>, <style>, <meta> ...

## 백그라운드이미지 설정

#### 백그라운드이미지 등록

백그라운드이미지를 직접 등록하여 사용하시려면 이미지를 등록하세요. (패턴 이미지를 사용하지는 않습니다.)

백그라운드로 사용할 이미지를 등록하면 웹사이트의 배경으로 사용 할 수 있습니다.

#### 백그라운드이미지 외부링크 사용

백그라운드이미지를 외부링크로 등록하여 사용하시려면 이미

백그라운드로 사용할 이미지를 다른 서버 또는 경로 에서 불러오려면 해당 파일이 있는 경로를 입력하면 됩니다.

예) <http://www.xetemplate.com/zbxe/aaa.png>

#### 백그라운드이미지 반복 설정

배경이미지를 반복여부를 설정합니다.

백그라운드 이미지를 반복적으로 출력할 수 있는 옵션입니다.  
이미지에 크기에 따라 선택하여 사용하세요.

#### 백그라운드컬러 설정

백그라운드컬러를 설정 하시려면 컬러코드(#000000 형식)

백그라운드 컬러는 백그라운드 이미지 등록유무와 상관없이 적용되며 컬러 코드를 입력하시면 됩니다.

컬러코드를 모르시면 아래 사이트에서 도움을 받을 수 있습니다.  
<http://html-color-codes.info/Korean/>

### 3. 레이아웃 설정(로고이미지, 레이아웃테마)

#### 로고이미지 설정

상단 로고이미지 등록

레이아웃의 상단에 표시될 로고이미지를 등록하세요.(가로160px)

좌측 상단 로고이미지를 등록합니다. 사이즈에 제한을 두지는 않으나 가급적 높이는 40px로 하시는 게 좋으며 투명 png 파일을 사용하세요. 투명 png 파일 만드는 방법은 구글에서 검색하시면 다양한 도움을 받으실 수 있습니다.

상단 로고이미지 URL 입력

로고이미지 클릭 시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명을 입력하세요.

로고이미지 클릭 시 이동할 url을 등록합니다. 그냥 비워 두시면 현재 도메인으로 자동으로 세팅됩니다. 다른 곳으로 링크를 걸어야 할 때만 사용하세요.

하단 로고이미지 등록

레이아웃 하단에 표시될 로고이미지를 등록하세요. (높이 20px 투명 png 파일을 권장합니다.)

우측 하단에 출력되는 로고이미지를 등록합니다. 등록방법은 상단로고이미지와 같습니다.

하단 로고이미지 URL 입력

하단 로고이미지 클릭 시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명을 입력하세요. (비워두시면 XE가 설치된 주소로 설정됩니다.)

등록방법은 상단로고이미지 URL과 같습니다.

#### 레이아웃 테마 설정

레이아웃 폰트 선택

사용하실 폰트를 선택할 수 있습니다.

웹사이트에서 사용할 폰트를 선택합니다. 굴림,돋움,나눔고딕 중 선택 할 수 있으며 나눔고딕은 웹 폰트를 지원합니다.

레이아웃 컬러 선택

사용하실 레이아웃 컬러를 선택하세요.

웹사이트의 컬러를 선택할 수 있습니다. 제작자가 추천하는 기본 12가지 스타일 외 모든 컬러를 사용할 수 있습니다.

사용자 컬러셋 입력

정해진 컬러셋외 사용자 컬러셋을 지원합니다. 사용자 컬러셋

컬러를 추가 사용 하시려면 컬러코드를 입력하시면 됩니다.

컬러코드를 모르시면 아래 사이트에서 도움을 받을 수 있습니다. <http://html-color-codes.info/Korean/>

메인메뉴 사용자 컬러 입력

레이아웃 컬러셋에 따른 메인메뉴의 컬러를 정할 수 있습니다.

웹사이트의 컬러에 따라 메인 메뉴의 컬러 또한 자유롭게 선택 할 수 있습니다. 사용하고자 하는 컬러코드를 입력하시면 됩니다.

메인메뉴 마우스오버시 컬러 입력

메인메뉴의 마우스오버시 컬러를 정할 수 있습니다. 사용자 컬러

메인 메뉴에 마우스오버 시 컬러를 자유롭게 선택 할 수 있습니다. 사용하고자 하는 컬러코드를 입력하시면 됩니다.

### 3. 레이아웃 설정(레이아웃 구성, 메인 메뉴, 사이드메뉴)

#### 레이아웃 구성 설정

##### 레이아웃 구성 선택

3단 [좌측+본문+우측] ▼

다양한 형태의 레이아웃을 구성할 수 있습니다. 본문영역을

레이아웃 구성을 선택 할 수 있습니다.

본문 형, 좌측서브 형, 우측서브 형, 좌우측서브형, 심플형 5가지 스타일을 지원합니다. 하나의 레이아웃으로 다양한 형태의 웹사이트를 구성 할 수 있습니다.

##### 레이아웃 너비 조절(px)

980

레이아웃 너비를 자유롭게 설정 할 수 있습니다. 비워두시면

레이아웃의 전체 너비를 설정합니다. 비워두시면 기본 설정 값인 980으로 자동 설정되며 더 넓게 사용하시려면 이보다 더 높은 값을 입력하시면 됩니다.

##### 레이아웃 좌측영역 너비 조절(px)

200

좌측영역의 너비를 자유롭게 설정 할 수 있습니다. 비워두시면

좌측 사이드영역의 너비를 설정합니다. 비워두시면 기본 설정 값인 200으로 자동 설정되며 원하시는 너비 값을 입력하시면 됩니다. 사이드영역의 너비 값에 따라 본문 영역은 자동으로 설정됩니다.

##### 레이아웃 우측영역 너비 조절(px)

200

우측영역 너비를 자유롭게 설정 할 수 있습니다. 비워두시면

우측 사이드영역의 너비를 설정합니다. 비워두시면 기본 설정 값인 200으로 자동 설정되며 원하시는 너비 값을 입력하시면 됩니다. 사이드영역의 너비 값에 따라 본문 영역은 자동으로 설정됩니다.

#### 메인메뉴 설정

##### 메인메뉴 출력단계 선택

4차 드롭다운메뉴 사용 ▼

메인메뉴는 1차메뉴만 출력 또는 4차메뉴까지 출력하는 드롭

상단 메인 메뉴의 출력 단계를 설정합니다. 1차 메뉴만 출력 또는 메인 메뉴의 단계에 따라 드롭다운식으로 출력이 됩니다. (4차 메뉴까지 출력이 가능합니다.)

##### 메인메뉴 간격 설정

1차 메인메뉴 간격을 설정 할 수 있습니다. 비워두시면 기본값

상단 메인 메뉴의 메뉴 별 간격을 조절 할 수 있습니다. 비워두시면 기본 설정 값인 20으로 자동 설정되며 사용하는 메뉴의 개수에 따라 적절한 값을 입력하여 사용하시면 됩니다.

##### 드롭다운메뉴 사용시 너비 설정

드롭다운 되는 2차이상의 하위 메뉴의 너비를 설정 할 수 있습

상단 메인 메뉴의 마우스 오버시 드롭다운되는 서브메뉴들의 너비를 설정 할 수 있습니다. 메뉴 길이에 따라 적절한 값을 입력하여 사용하시면 됩니다.

#### 사이드메뉴 설정

##### 사용여부 선택

좌측사용 ▼

사이드메뉴 사용 여부를 선택하세요.(서브메뉴가 없거나 레이아웃 단답이 본문영역에는 출력되지 않습니다.)

좌, 우측 사이드 영역에 사이드메뉴를 출력 할 수 있습니다. 레이아웃 구성 선택에 따라 사이드메뉴를 위치시켜 주시면 됩니다.



### 3. 레이아웃 설정(프로모션영역)

#### 프로모션영역 설정

##### 사용여부 선택

이미지등록사용

프로모션영역은 등록된 이미지들을 애니메이션 효과로 보여주거나 또는 위젯을 사용하여 홍보효과로 사용할 수 있습니다.

프로모션 사용여부를 선택합니다.  
이미지를 직접 등록 하여 사용 할 것인지 위젯을 사용할 것인지 선택 할 수 있습니다.

##### 이미지등록시 너비 설정(px)

980

등록하려는 이미지의 너비값을 입력하세요. 비워두시면 레이아웃 너비와 동일하게 설정됩니다.

프로모션 영역의 너비를 설정합니다. 사용하고자 하는 이미지 너비와 동일하게 설정하세요. 비워두시면 레이아웃 너비 값과 동일하게 설정됩니다.

##### 이미지등록시 높이 설정(px)

280

등록하려는 이미지의 높이값을 입력하세요. 비워두시면 기본값인 280px로 설정됩니다.

프로모션 영역의 높이를 설정합니다. 사용하고자 하는 이미지 높이와 동일하게 설정하세요. 비워두시면 280으로 설정됩니다.

##### 애니메이션 타입 선택

slideInRight

등록된 이미지를 다양한 애니메이션 효과로 출력합니다. "없음"으로 선택 시 첫 번째 등록된 1장의 이미지만을 출력합니다.

등록된 이미지들을 애니메이션 효과로 보여 줄 수 있습니다. 애니메이션의 타입을 선택 하세요. 애니메이션 타입을 "없음"으로 선택 시 첫 번째 등록된 1장의 이미지만을 출력합니다.

##### 애니메이션 네비게이터 버튼 사용 선택

사용

애니메이션되는 이미지를 한장씩 넘겨볼수 있도록 화살표 버튼을 출력합니다.

등록된 이미지들을 한 장 씩 플레이 할 수 있는 버튼 출력 여부를 선택 할 수 있습니다.

##### 애니메이션 속도 설정(초)

5

등록된 이미지들의 애니메이션 속도를 조절합니다. 비워두시면 기본값인 5초로 설정됩니다. 원하는 시간을 초 단위로 숫자만 입력합니다.

등록된 이미지들의 애니메이션 속도를 조절합니다. 원하는 시간을 초 단위로 설정합니다. 기본 설정은 5초 입니다.

### 3. 레이아웃 설정(프로모션영역)

이미지1 등록

이미지1 제목입력

 [다국어 설정](#)

이미지1 제목 클릭시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명 입력

 [다국어 설정](#)

이미지2 등록

이미지2 제목입력

 [다국어 설정](#)

이미지2 제목 클릭시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명 입력

 [다국어 설정](#)

이미지3 등록

사용하고자 하는 이미지를 등록하고 링크 및 제목을 입력합니다.

이미지3 제목입력

 [다국어 설정](#)

이미지3 제목 클릭시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명 입력

 [다국어 설정](#)

이미지4 등록

이미지4 제목입력

 [다국어 설정](#)

이미지4 제목 클릭시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명 입력

 [다국어 설정](#)

이미지5 등록

이미지5 제목입력

 [다국어 설정](#)

이미지5 제목 클릭시 이동할 외부링크 URL(http://형식) 또는 모듈명 입력

 [다국어 설정](#)

사용자위젯 사용

이미지를 사용하지 않고 위젯을 사용 하시려면 프로모션 사용여부 옵션에서 위젯 사용으로 선택 하시고 위젯코드를 입력하시면 됩니다.

위젯을 사용하시려면 위젯코드를 생성하여 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

프로모션영역 배경그라운드 이미지 설정

프로모션 영역에 배경그라운드 이미지를 사용 할

웹사이트 전체 배경그라운드 외 프로모션 영역만 별도로 배경그라운드 이미지 및 컬러를 설정 할 수 있습니다.

프로모션영역 배경그라운드 컬러 설정

 [다국어 설정](#)

프로모션 영역에 배경그라운드 컬러를 설정할 수 있습니다. 사용할 컬러코드(#000000 형식)를 입력하세요.

### 3. 레이아웃 설정(미니배너)

#### 미니배너 설정

##### 미니배너용 이미지 등록



삭제

좌측, 또는 우측 상단에 미니 배너를 출력합니다. 로그인이 좌측에 등록하세요.

본문 상단 로그인 영역에 미니배너를 사용할 수 있습니다. 로그인 좌,우 출력에 따라 자동으로 출력 됩니다. 이미지 등록 시 넓이는 사이드영역 값-10 사이즈로 만드시고 높이는 130px로 만들어 등록합니다.  
예) 사이드영역 넓이가 200인 경우 = 190

##### 미니배너용 이미지 URL 입력

등록된 미니배너용 이미지 클릭 시 이동할 외부링크 URL(http

배너 이미지 클릭 시 이동할 url을 입력합니다.  
예) http://www.xemplate.com/aaa

##### 미니배너용 위젯 또는 외부링크 파일사용

미니배너 영역에 위젯을 사용하시려면 등록된 이미지를 삭제 하시고 위젯코드를 입력합니다.

좌측, 또는 우측 상단에 미니 배너를 출력합니다. 로그인 좌측일때는 우측, 로그인 우측일때는 좌측에 출력됩니다. 사용하실 위젯코드나 플래쉬, 동영상등의 외부파일은 html 코드를 입력하세요. (미니배너용 이미지가 등록되어있거나 비워두시면 출력 하지 않습니다.)

### 3. 레이아웃 설정(좌,우측 사이드영역)

사이드영역은 위젯 또는 배너이미지 등을 사용할 수 있는 영역입니다. 설정방법은 좌, 우측 동일한 방법으로 설정하시면 됩니다.

#### 좌측영역 설정

##### 사용여부 선택

사용  비사용

좌측영역에 위젯 및 배너이미지를 사용 할 수 있습니다. 사용 여부를 선택하세요.

사이드영역 사용 여부를 선택합니다.

##### 타이틀 입력1

타이틀로 사용할 이름을 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

위젯 사용시 위젯의 타이틀을 입력합니다.

##### 위젯코드 입력1

[다국어 설정](#)

위젯을 사용하시려면 위젯코드를 생성하여 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

위젯 사용 시 위젯코드를 입력합니다.

##### 배너이미지 등록1



삭제

배너이미지를 사용하시려면 이미지를 등록하세요. (위젯코드가 입력되어 있으면 출력 하지 않습니다.)

배너 이미지를 사용 하시려면 위젯코드를 삭제하고 이미지를 등록합니다.

##### 링크 설정1

타이틀 또는 배너이미지 클릭 시 이동할 외부링크 URL(<http://>형식) 또는 모바일영을 입력하세요. (비워두시면 링크가 걸리지 않습니다.)

배너 이미지 클릭 시 이동할 url을 입력합니다.

### 3. 레이아웃 설정(하단 위젯 영역)

#### 하단위젯 설정

##### 사용여부 선택

1개 사용 ▼

하단영역에 가로형(최대3개)으로 출력되는 위젯을 사용합니다. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

하단 위젯 사용여부를 선택합니다.  
사용하고자 하는 위젯의 개수에 따라 출력 개수를 선택하시면 됩니다.

##### 타이틀 입력1

타이틀로 사용할 이름을 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

위젯 사용시 위젯의 타이틀을 입력합니다.

##### 위젯코드 입력1

```
<img class="zbxw_widget_output"
widget="XET_todastory_widget"
skin="default_skin" colorset="white"
widget_title_text="오늘의 스토리"
widget_title_color="#1C1919"
```

위젯을 사용하시려면 위젯코드를 생성하여 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

[다국어 설정](#)

위젯 사용 시 위젯코드를 입력합니다.

##### 타이틀 입력2

타이틀로 사용할 이름을 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

[다국어 설정](#)

##### 위젯코드 입력2

위젯을 사용하시려면 위젯코드를 생성하여 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

[다국어 설정](#)

##### 타이틀 입력3

타이틀로 사용할 이름을 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

[다국어 설정](#)

##### 위젯코드 입력3

위젯을 사용하시려면 위젯코드를 생성하여 입력하세요. (비워두시면 출력 하지 않습니다.)

[다국어 설정](#)

#### 공지위젯 설정

##### 공지형 위젯으로 사용할 게시판 srl 번호입력

93937

한 줄씩 롤링되는 위젯입니다. 게시물을 출력 할 게시판의 srl 번호를 입력합니다.

웹사이트 하단에 공지사항을 출력하는 위젯을 사용합니다.  
공지사항 전용 게시판 srl을 입력하시면 출력 됩니다.

게시판 srl번호 확인은 매뉴얼 끝 페이지 4.게시판 srl 번호 확인방법을 참조 하세요.

### 3. 레이아웃 설정(로그인 및 부가기능)

#### 로그인 설정

##### 로그인 사용 설정

좌측사용

로그인 사용여부를 선택하세요.

로그인 사용여부를 선택합니다.  
로그인을 좌,우 어느 영역에 사용할 것인지 선택 할 수 있습니다.

##### 소셜로그인 사용여부 선택

사용

소셜로그인을 사용하려면 소셜XE가 설치되어 있어야 합니다.

소셜XE가 설치되어 있다면 소셜로그인을 사용 할 수 있습니다.  
소셜XE 설치에 아래 사이트에서 도움을 받을 수 있습니다.  
[Http://socialxe.net/](http://socialxe.net/)

#### 부가기능 설정

##### 통합검색 사용여부 선택

사용

본문 상단에 통합검색을 할 수 있는 검색바를 출력 합니다.

통합검색 사용여부를 선택합니다.

##### 현재 메뉴위치 사용여부 선택

사용안함

현재 어떤 메뉴에 있는지 위치를 알려줍니다.

현재 메뉴의 위치를 알려주는 기능의 사용여부를 선택합니다.

##### 카피라이트 입력

카피라이트 문구를 입력하세요.

카피라이트 문구를 입력합니다.  
줄 바꿈이 필요 시 `<br />` 태그를 사용하세요.

##### 회원가입용 레이아웃 설정

회원가입용으로 사용 할 레이아웃이 지정되어있는 페이지 모듈이름을 입력하세요. (예: Page 모듈 이름이 'signup' 일 경우 'signup' 입력.)

회원가입 전용 레이아웃을 사용하신다면 연결되어있는 페이지 모듈명을 입력하세요.

#### 메뉴

##### 메인메뉴(main\_menu)

투데이스토리 메인메뉴 [관리](#)

##### 하단메뉴(bottom\_menu)

샘플 하단메뉴 [관리](#)

사용하고자 하는 메뉴를 선택합니다.  
선택하지 않으면 출력되지 않습니다.

##### 레이아웃 일괄 적용


체크하시면 연결된 모든 메뉴의 모듈 레이아웃을 일괄 변경

레이아웃 일괄적용을 체크 하시면 선택된 메뉴에 연결 되어 있는 모든 페이지 및 게시판들의 레이아웃이 현재의 레이아웃으로 선택됩니다.

저장

## 4. 게시판 SRL 번호 확인방법

관리자 페이지에서 설치된 모듈 > 게시판 > 게시판 리스트 중 사용하고자 하는 게시板的 설정 버튼을 클릭하시면 웹 브라우저 상단에 주소가 출력되고 끝에 보시면 SRL=숫자가 보일 것입니다. 이 숫자가 바로 게시판의 SRL 번호입니다.



확인된 번호를 레이아웃 설정의 SRL 번호입력 이라는 곳에 입력하시고 레이아웃 설정을 저장 합니다.