





XET_Slider Widget Manual

2011. 09. 10
www.XETemplate.com

1. 위젯 소개

XET_Slider 위젯은 게시물의 첨부이미지를 슬라이드 형태로 출력해주는 위젯입니다.


위젯스킨으로는 XET_Slidernews, XET_Sliderzine, XET_Accodion 등 현재 7가지의 위젯스킨을 사용할 수 있습니다.



2. 위젯 설치

1. 다운로드 받으신 XET_Slider.zip 파일의 압축을 풀어줍니다.
2. 압축을 풀면 XET_Slider 폴더가 나오게 됩니다.
3. FTP로 서버에 접속 후 xe/widgets 폴더에 XET_Slider를 업로드 합니다.
4. XET_Slider 위젯 설치경로는 다음과 같습니다.

경로 : /xe/widgets/XET_Slider



3. 위젯 설정

XET_Slider 위젯 설정은 추출대상, 이미지설정, 썸네일 설정, 옵션 설정 순으로 이루어져있으며 세부사항 설정은 다음과 같습니다.

코드생성

아래 필요한 값들을 입력하신 후 추가 버튼을 누르시면 페이지 내에 위젯이 삽입됩니다.

위젯	XET Slider Widget ver 2.1	선택
스킨	XET Slidercoin Widget Skin (XET_Slidercoin)	선택
컬러셋	random	
캐시	0 분	

지정된 시간동안 캐시된 데이터를 불러올 수 있습니다.

1. 위젯 사용은 위젯스킨을 선택 한 후 컬러셋을 반드시 선택하셔야 합니다.

추출 대상

정렬 대상	최신 등록순	등록된 순서 또는 변경된 순서로 정렬을 할 수 있습니다.
정렬 방법	내림차순	정렬대상을 내림차순 또는 오름차순으로 정렬할 수 있습니다.
목록 개수		출력할 게시물의 개수를 입력하세요. (기본 5개)
대상 모듈	샘플이미지 (sample_image)	추가, 위로, 아래로, 삭제

선택하신 모듈에 등록된 글을 대상으로 합니다. 선택을 하지 않을 시 전체 모듈을 대상으로 합니다.

2. 추출대상은 게시물의 출력 순서, 정렬 방법, 출력할 목록 수, 출력할 모듈을 선택하는 곳입니다.

이미지 설정

이미지 타입	Crop (채우기)	이미지 출력 타입을 선택하세요.
이미지 너비	700	
이미지 높이		출력 할 이미지의 높이값을 입력하세요. (기본 300px)

3. 이미지 설정은 출력 할 이미지의 타입을 선택 할 수 있으며 이미지의 넓이, 높이를 설정하는 곳입니다.

썸네일 설정 (위젯스킨에 따라 지원되지 않을 수도 있습니다.)

썸네일 타입	Crop (채우기)	썸네일 출력 타입을 선택하세요.
썸네일 너비		썸네일의 넓이값을 입력하세요. (기본 80)
썸네일 높이		썸네일의 높이값을 입력하세요. (기본 80)
썸네일 개수		썸네일 출력 개수를 입력하세요. (기본 5개)

4. 썸네일 설정은 출력 할 썸네일의 타입을 선택 할 수 있으며 썸네일의 넓이, 높이, 출력 개수를 설정하는 곳입니다. 단, 위젯스킨이 별도의 썸네일 출력을 지원하지 않을 경우 썸네일 설정은 적용되지 않을 수 있습니다.

3. 위젯 설정

XET_Slider 위젯 설정은 추출대상, 이미지설정, 썸네일 설정, 옵션 설정 순으로 이루어져있으며 세부사항 설정은 다음과 같습니다.

옵션 설정 (위젯스킨에 따라 지원되지 않을 수도 있습니다.)

슬라이드 방식	자동
이미지 플레이(슬라이드) 방식을 선택할 수 있습니다.	
슬라이드 속도	
슬라이드 방식이 자동일경우 플레이 속도를 조절할 수 있습니다. (1초=1000, 기본:5000)	
컨트롤 버튼	출력
이미지를 한장씩 플레이 할 수 있는 버튼을 표시합니다.	
페이지 버튼	출력
이미지 출력 개수에 따른 페이지 아이콘을 표시합니다.	
제목 표시	출력
내용 표시	출력
작성일 표시	출력
작성자 표시	출력

4

옵션 설정은 슬라이드 방식, 속도를 설정 할 수 있으며 컨트롤버튼과 페이지 버튼, 제목, 내용, 작성일, 작성자의 출력을 선택하는 곳입니다.

옵션 설정은 위젯스킨에 따라 지원되는 형태가 다를 수 있습니다.

글자수 설정

제목 글자수	
제목 글자수를 입력하세요. (0 또는 비워두는 경우도 있습니다)	
내용 글자수	
내용 글자수를 입력하세요. (기본값 200)	

코드생성

5

글자수 설정은 출력되는 제목, 내용의 글자 수를 설정 하는 곳입니다.

설정을 다 하신 후 코드생성 버튼을 눌러 위젯 설정을 마무리 합니다.